

Cinkciarz Pay - moduł płatności dla Magento 2

Moduł dostarczający bramkę płatności Cinkciarz Pay dla Magento 2.

Dziennik zmian

- 1.4.0 Dodano opcję wyboru widocznych ikon metod płatności na ekranie wyboru metody płatności
- 1.2.0 Dodano wsparcie dla statusu CANCELLED dla zwrotów

Spis treści

- [Wymagania](#)
- [Instalacja](#)
- [Konfiguracja](#)
 - [Konfiguracja modułu w Magento 2](#)
 - [Konfiguracja punktu płatności w Panelu Sprzedawcy](#)
- [Zwroty](#)

Wymagania

- Magento w wersji 2.4.1
- PHP w wersji 7.3+ (PHP 8.x nie jest jeszcze obsługiwane)
- Rozszerzenia PHP:
 - curl
 - json
 - openssl
 - readline

Instalacja

1. Moduł należy pobrać ze strony cinkciarz.pl.
2. Należy rozpakować archiwum i skopiować katalog Conotoxia do `app/code/` w instancji Magento 2.
3. Należy zalogować się do serwera ze sklepem Magento przez SSH.
4. Następnie należy przejść do katalogu instalacyjnego Magento.
5. Należy włączyć moduł:
 - `php bin/magento module:enable Conotoxia_Pay.`
6. Aktualizacja bazy danych:
 - `php bin/magento setup:upgrade.`
7. Kompilacja kodu i wstrzykiwanie zależności:
 - `php bin/magento setup:di:compile.`
8. Wdrożenie statycznych plików widoków (tylko w trybie produkcyjnym):
 - `php bin/magento setup:static-content:deploy.`
9. Należy sprawdzić uprawnienia do katalogów i plików oraz ustawić je poprawnie, jeśli to konieczne.

Konfiguracja

Poniższa instrukcja zakłada, że Partner zakończył konfigurację konta w **Panelu Sprzedawcy**.

Konfiguracja modułu w Magento 2

1. W Sklepy -> Konfiguracja należy wybrać Sprzedaż -> Metody płatności.
 2. W sekcji INNE METODY PŁATNOŚCI należy odszukać Cinkciarz Pay, a następnie kliknąć Konfiguruj.
 3. W konfiguracji modułu należy wprowadzić niezbędne dane:
 - Identyfikator klienta API* oraz Hasło klienta API* - dane dostępowe można wygenerować w **Panelu Sprzedawcy** (sekcja Dane dostępowe)
 - Identyfikator punktu płatności - identyfikator utworzonego punktu sprzedaży z poziomu **Panelu Sprzedawcy**
 - Klucz prywatny - istnieje możliwość wygenerowania klucza prywatnego na stronie konfiguracyjnej modułu. Na podstawie klucza prywatnego wprowadzonego na stronie konfiguracji modułu generowany jest klucz publiczny. Klucz ten jest automatycznie przesyłany do Cinkciarz Pay po zapisaniu konfiguracji. Nie jest konieczne wprowadzanie klucza w **Panelu Sprzedawcy**. Dodatkowe instrukcje dotyczące generowania kluczy można znaleźć w **dokumentacji**
 - Kolejność sortowania - porządek sortowania w liście metod płatności na stronie realizacji zamówienia
 4. Należy wybrać widoczne ikony metod płatności na ekranie wyboru metody płatności
 5. Należy włączyć moduł Cinkciarz Pay
 6. Ostatecznie należy zapisać konfigurację
- * Dane można pozyskać przechodząc przez kreator w **Panelu Sprzedawcy**.

Konfiguracja punktu płatności w **Panelu Sprzedawcy**

Punkt sprzedaży powinien być skonfigurowany zgodnie z poniższą konfiguracją:

- Adres powiadomienia o utworzeniu płatności
np. `https://magento.store.pl/conotoxia_pay/receive/notifications`
- Adres powiadomienia o utworzeniu zwrotu
np. `https://magento.store.pl/conotoxia_pay/receive/notifications`
- Adres strony dla płatności udanej
np. `https://magento.store.pl/checkout/onepage/success`
- Adres strony dla płatności nieudanej
np. `https://magento.store.pl/checkout/onepage/success`

W miejsce `magento.store.pl` należy wstawić domenę sklepu Magento.

Zwroty

Zwroty można zlecać z poziomu modułu oraz z poziomu **Panelu Sprzedawcy**.